



Desinfektionsplan Notunterkünfte

	Was?	Wann?	Womit?		Wie?
	Maßnahmen	Häufigkeit	Präparat / Produkt	Konz./EWZ	Durchführung
Hände	 Handschuhe	Bei möglichem Kontakt mit erregers- haltigem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen). Bei allen Arbeiten mit Desinfektions- und Reinigungs- lösungen	Peha-soft nitrile fino		Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer nach Herstellerangaben beachten. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.
	 Hygienische Händedesinfektion	VOR Arbeits- /Dienstbeginn. Bereichs- wechsel. Patientenkontakt, aseptischen Tätigkeiten am Patienten. NACH Toilet- tenbesuch und Pausen. Kontakt mit po- tenziell infektiösen Materialien und Bewohnerkontakt. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregershaltigen Materialien. <i>Auch vor bzw. nach Benutzung von Handschu- hen!</i>	Sterillium classic pure	gebrauchs- fertig 30 Sek.	Präparat in die trockene, hohle Hand (ca. 2 Hübe = 3 ml) geben und sorgfäl- tig über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einrei- ben. Hände über die gesamte Einwirk- zeit feucht halten. Bei der Desinfektion gezielt die Fingerkuppen und Handflä- chen, insbesondere die Daumenpartien und Zwischenräume, behandeln.
	 Hygienische Händedesinfektion	Bei Auftreten von mehr als zwei Infektio- nen, die in einem zeitlichen und räumli- chen Zusammenhang stehen.	Sterillium Virugard	gebrauchs- fertig 2 Min.	Präparat in die trockene, hohle Hand (ca. 2 Hübe = 3 ml) geben und sorgfäl- tig über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einrei- ben. Hände über die gesamte Einwirk- zeit feucht halten. Bei der Desinfektion gezielt die Fingerkuppen und Handflä- chen, insbesondere die Daumenpartien und Zwischenräume, behandeln.
	 Spezieller Hautschutz	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!	Baktolan protect+ pure	gebrauchs- fertig	Produkt entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einrei- ben. Dabei mit dem Handrücken begin- nen und besonders auf Fingerzwischen- räume und Nagelbetten achten.
	 Händereinigung	Vor Dienstbeginn. Nach Toilettenbe- such, Naseputzen. Bei Verschmutzung.	Baktolin pure	gebrauchs- fertig	Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
	 Händepflege	Nach einer die Haut belastenden Tätig- keit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.	Baktolan protect+ pure	gebrauchs- fertig	Creme auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände ein- massieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.

Die BGR 250, TRBA 250, IfSG und die RKI-Richtlinie müssen berücksichtigt werden.
Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung und die beabsichtigten Zwecke nicht aus.

Fortsetzung Desinfektion Fläche Seite 2 ►

	Was?	Wann?	Womit?		Wie?
	Maßnahmen	Häufigkeit	Präparat / Produkt	Konz. / EWZ	Durchführung
Fläche	 Inventar, Mobiliar	Täglich. Bei Bedarf. Nach Kontamination.	Mikrobac forte	0,5 % 1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
			Bacillol 30 Tissues	gebrauchsfertig 30 Sek.	Kleine Flächen gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
	 Arbeitsflächen	Täglich. Nach Kontamination.	Bacillol 30 Tissues	gebrauchsfertig 30 Sek.	Kleine Flächen gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
	 Küchenmöbel, Arbeitsflächen	1x täglich. Nach Kontamination.	Mikrobac forte	0,5 % 1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
	 Verbandwagen, Behandlungswagen	Täglich. Bei Bedarf. Nach Kontamination.	Mikrobac forte	0,5 % 1 Std.	Nach der Benutzung ist der Wagen abzuräumen und von außen sind alle Flächen feucht abzuwischen. Die Räder einmal wöchentlich desinfizieren.
			Bacillol 30 Tissues	gebrauchsfertig 30 Sek.	Kleine Flächen gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
	 Liege, Trage, Behandlungsplatz, patientennaher Bereich, Ablagen	Nach Benutzung. Bei Bedarf. Nach Kontamination.	Bacillol 30 Tissues	gebrauchsfertig 30 Sek.	Kleine Flächen gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
	 Allg. Oberflächen, Tische, Türen, Stühle, Fensterbänke, Handläufe, usw.	Täglich. Bei Vorgabe und zusätzlich bei Bedarf.	Bacillol 30 Tissues	gebrauchsfertig 30 Sek.	Kleine Flächen gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
	 Waschbecken, Spen- der, Ablagen, WC	Täglich und bei Bedarf.	Mikrobac forte	0,5 % 1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
	 Toiletten	Täglich und bei Bedarf.	Bacillol 30 Tissues	gebrauchsfertig 30 Sek.	Kleine Flächen gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
	 Fußboden	Täglich. Nach Arbeitsende.	Mikrobac forte	0,5 % 1 Std.	Fußboden feucht wischen. Auf vollständige Benetzung achten. Aufdrehen lassen. Fußboden ist nach dem Trocknen wieder begehbar.
	 Abfalleimer	Täglich. Bei Bedarf. Nach Kontamination.	Mikrobac forte	0,5 % 1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
	 Anwendung der IfSG auf der Fläche	Nach amtsärztlicher Anordnung.	Dismozon plus	3,6 % 4 Std.	Durchführung der Wisch-Desinfektion von Personen mit entsprechender Fachkenntnis.
	 Reinigungsgeräte, Eimer, Halter, Stiele	Nach Arbeitsende.	Mikrobac forte	0,5 % 1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.

Die BGR 250, TRBA 250, IfSG und die RKI-Richtlinie müssen berücksichtigt werden.
Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung und die beabsichtigten Zwecke nicht aus.